

PONCHO MED POMPON

MATERIALE: 70% akryl, 30% mohair

Navn: Acrylic & Mohair

STØRRELSE: S/M - L/XL

MODELLENS OVERVIDDE: Ca. 130 (135) cm.

LÆNGDE MIDT FOR: Ca. 60 (64) cm.

LÆNGDE RYG: Ca 30 (35) cm.

GARNFORBRUG: 3 ngl

PINDE: Jumperp nr 6.

STRIKKEFASTHED: 13 m og 18 p i rib på p 6 = 10 x 10 cm
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

OPSKRIFT

På Jumperp nr 6 slås 39 (45) m op. Strik lige op i rib 1 vr, 1 ret (1. p er vrangen af arb).

Når der er strikket 30 (35) cm sættes et mrk til montering.

Fortsæt lige op, til hele arb måler 123 (128) cm. Luk jævnt af i rib.

Montering: Fold arb - som man folder et kræmmerhus - så den ende med afluknings-p, ligger op langs siden af arb, fra opslagnings-p og op til mrk, og sy den fast med lette sting.

Pompon: Lav en pompon, over en cirkel på ca 8 cm i diameter: Klip 2 runde skabeloner i karton (8 cm) med et hul midt i på ca 2½ cm. Læg skabelonerne oven på hinanden, og vikl nu garn rundt om yderkanten på kartonet og igennem hullet i midten, til hullet er næsten lukket af garn, og skabelonerne er dækket af garn. Klip garnet op i yderkanten af skabelonerne, ved at stikke saksen ned mellem de to skabeloner.

Klip en 30 cm tråd af, og læg den ind mellem skabelonerne, rundt om de opklippede tråde. Stram til og bind knuder. Træk skabelonerne af = pompon med tråde til at sy den fast i spidsen af ponchoen midt for.